

AGUARDIO HUB GUIDE

Overvåg data indsamlet af Leak og Shower Sensorer via deres tilsluttede gateways eller Aguardio-appen.

1. Log ind og tilladelse

3. Leak Sensor

- 3.1 Leak Sensor menu
- 3.2 Leak Sensor Status
- 3.3 Statistikker
- 3.4 Rådata


2. Aguardio Hub Dashboard

4. Shower Sensor

- 4.1 Shower Sensor Menu
- 4.2 Brusebadsstatistikker
- 4.3 Brusebads Rådata

1. Login og tilladelse

- Gå til <https://admin.aguardio.com/>
- Opret en konto. Klik på "Tilmeld dig nu"
- Indtast din e-mailadresse og klik på "Send bekræftelseskode"
- **Vigtigt: For at registrere dig skal du bruge den samme e-mailadresse, som blev oplyst til Aguardio.**
- Indtast bekræftelseskode, du har modtaget i din e-mail, og klik på "Bekræft kode"
- Opret din adgangskode, indtast dit fornavn og efternavn, klik på "Opret"
- Log ind på systemet ved at indtaste din e-mail og adgangskode oprettet i det tidligere trin.



The screenshot displays two mobile app screens. The left screen, titled 'Sign in', has a sub-header 'Sign in with your email address' and input fields for 'Email Address' and 'Password'. Below these are links for 'Forgot your password?' and a checkbox for 'Keep me signed in'. A blue 'Sign in' button is present, and the 'Sign up now' link is circled in red. Below this is a 'Sign in with your social account' section with buttons for 'Aguardio Azure AD', 'Google Personal Account', and 'Amazon Personal Account'. The right screen, titled 'User Details', has a sub-header 'User Details' and a 'Cancel' button at the top left. It features an 'Email Address' field, a blue 'Send verification code' button circled in red, and fields for 'New Password', 'Confirm New Password', 'Display Name', 'Given Name', and 'Surname'. A blue 'Create' button is at the bottom.

2. Dashboard

Efter at have logget ind på Aguardio Hub, bliver du ledt hen til en Dashboard-visning, hvor du kan få et hurtigt overblik over dine data.

- A.** I venstre side finder du en navigationsmenu
 - Klik på en produktkategori for at se dens underkategorier.
 - Hold musen over elementerne på Dashboardet for at få vist forklaringer
- B.** **Højeste luftfugtighed i de sidste 14 dage:** Viser de gennemsnitlige fugtighedsniveauer, der omgiver dine Shower Sensorer.
- C.** **Dage uden dataindsamling:** Viser hvor mange dage siden, dine Shower/Leak Sensorer sidst sendte data.
 - Shower Sensor kan gemme op til 30 dages data.
 - Leak Sensor kan gemme op til 14 dages data
- D.** **Leak Sensor Status** - Toilet-lækager er kategoriseret i Aguardio Hub i fire kategorier: **Sandsynlig Lækage**, **Mulig lækage**, **Overvåg for lækage** og **Ingen lækage opdaget**. Hold musen over lækagestatuskolonnen for at se hurtige tips om anbefalede handlinger. For yderligere information om disse kategorier henvises til side 4 i dette dokument.



Selvom du kun har købt én type produkt, har du stadig adgang til at se kategorier for alle vores produkter

Kontobrugerroller

Afhængigt af din kontos rolle kan Aguardio Hub-visningen variere. Kontoen kan tildeles enten en "User" eller "SuperUser"-rolle. Den største forskel mellem disse roller er, at "User" ikke er i stand til at se følsomme data. Se venligst nedenstående skema for reference.

	User	Super User
Se utætte toiletter baseret på 4 kategorier	x	x
Se akkumulerede data om Shower Sensorer	x	x
Rediger og se navn på Shower- og Leak Sensorer	x	x
Rediger og se placering af Shower- og Leak Sensorer		x
Rediger & distribuér Shower- og Leak Sensorer i afdelinger		x
Se toiletskyldata	x	x
Se data for omgivelses- og rumtemperatur		x
Se individuelle Shower Sensor data		x
Eksporter rådata for Shower- og Leak Sensorer		x

Hvis din rolle skal ændres, bedes du kontakte Aguardio på support@aguardio.com.

3. Leak Sensor

3.1 Leak Sensor menu

Under Leak Sensor sektionen (se næste side for yderligere reference), kan du:

- A. Se en liste over dine Leak Sensorer og de seneste tidsstempler for dataindsamling**
- B. Se en liste over dine gateways (hvis der er nogen)**
 - Klik på "Se gateways" i øverste højre hjørne
- C. Redigere Leak Sensor/gateway-detajler, såsom: Sensor lokation (kun tilgængelig for "SuperUser"-konto), navn, Leak Sensor type'**
 - Klik på redigeringsikonet under kolonnen "Værktøjer"
- D. Se flere detaljer om Leak Sensorer/Gateway**
 - Klik på info-knappen under "Værktøjer"-kolonnen
- E. Distribuér dine sensorer i afdelinger (kun tilgængelig for "SuperUser"-konto)**
 - Klik på dropdown-boks under "Afdeling"-kolonnen og vælg en afdeling, som du vil tildele din Leak Sensor til.
- F. Se et Leak Niveau for hver enkelt sensor baseret på 4 kategorier. (Se venligst side 4 i dette dokument for yderligere reference).**
- G. Eksporter en liste over dine Leak Sensorer/Gateways til CSV-fil**

A	Navn & Serienummer	Placering	Organisation	E.	Afdeling	A.	Sidste Dataindsamling	F.	Leak Niveau	Værktøjer
	sink-beep enabled 10004112	1_sink	Karolina TEST				12-03-2024		Ingen lækage opdaget	C. [Icon] [Icon] D.
	WC - beep off 10004150	2_WC	Karolina TEST				12-03-2024		Ingen lækage opdaget	[Icon] [Icon]
	LT 10003119	LT	Karolina TEST				28-12-2023		Ingen lækage opdaget	[Icon] [Icon]

Bemærk venligst: Sensor lokation er kun tilgængelige for "SuperUser"-konto

3.2 Leak Sensor Status

Toiletlækager vises i Aguardio Hub i de følgende 4 kategorier baseret på data indsamlet fra lækagesensorer sammen med korte beskrivelser og hurtige tips om, hvilken handling der anbefales at tage. Kategorier er farvekodede for nemheds skyld for at identificere toiletter, som måske bør have højeste prioritet med hensyn til vedligeholdelse. Overvej disse prioriteter, når du formulerer en servicestrategi, der er tilpasset din organisations mål, rettet mod at maksimere vand og økonomiske besparelser i alt.

	Sandsynligvis lækage	<p>◀◀ <i>Sandsynligvis utæt, overvej at prioritere at tjekke toilettet som de første</i></p>
	Mulig lækage	<p>◀◀ <i>Mulig utæthed på et lavere niveau og/eller hyppige tænd/sluk-lækager (med potentielt højt vandspild!).</i></p>
	Overvåg situationen (måske inkludere i service!)	<p>◀◀ <i>Datamønstrene tyder på, at der kan forekomme mindre lækager og/eller nogle tænd/sluk-lækager. Overvej at inddrage i servicearbejde.</i></p>
	Sandsynligvis ingen lækage eller meget lavt niveau	<p>◀◀ <i>Ingen lækage opdaget, handling højst sandsynligt ikke nødvendig</i></p>

3.3 Statistikker

- A. Enheder:** Samlet antallet af Leak Sensorer i organisation eller valgt afdeling
- B. Flush count:** Samlet antallet af toiletskyl pr. valgt periode
- C. Avg. daily flushes:** Se det gennemsnitlige antal toiletskyl. Hvis du vælger at se data pr. sensor, vil systemet vise det gennemsnitlige antallet af toiletskyl for den valgte sensor
- D. Avg. flushes by weekday:** Identificér den travleste dag i ugen.
- E. Average flush count per day per sensor**

AGUARDIO HUB GUIDE

F. Avg flushes by time of day per sensor: Identificér det travleste tidspunkt på dagen

G. Juster dashboard visningen ved at bortfiltrere uønskede toiletskyl: Man kan indstille minimum og maksimum antal toiletskyl, så systemet vil bortfiltrere data uden for de valgte tærskler

1. Vælg din organisation

2. Vælg datointerval



3.4 Rådata (kun tilgængelig for "SuperUser"-konto)

For at udtrække rådata skal du vælge organisation, afdeling (hvis nødvendigt) og et datointerval. Der er en automatisk mulighed for at udtrække data fra de sidste **24 timer**, **7 dage** eller **30 dage**; du kan også selv vælge et datointerval. Klik derefter på **"Eksporter tabel data"**.

Search and Filter Interface:


- Søg:** [Input field]
- Organization:** Vælg organisation* A
- Department:** (Valgfri) Vælg afdeling
- Date Range:** Start Dato - Slut Dato
- Export Options:** Sidste Dag, 7 Dage, 30 Dage, Eksporter Tabel Data

4. Shower Sensor

4.1 Shower Sensor Menu

Se en liste over alle Aguardio Shower Sensorer i din organisation og anden relevant information. I dette sektionen kan du:

- A. Se en liste over dine Aguardio Shower Sensorer og de seneste tidsstempler for dataindsamling**
- B. Redigér detaljer om Shower Sensoren, såsom: Placering (kun tilgængelig for "SuperUser"-konto), navn**
 - Klik på redigeringsikonerne under kolonnen "Værktøjer"
- C. Se flere detaljer om Shower Sensoren**
 - Klik på info-knappen under "Værktøjer"-kolonnen
- D. Distribuér dine sensorer i afdelinger (kun tilgængelig for "SuperUser"-konto)**
 - Klik på en dropdown-boks under kolonnen "Afdeling" og vælg en afdeling, som du vil tildele din Shower Sensor til.
- E. Eksportér en liste over dine Aguardio Shower Sensorer til CSV-fil**



Bemærk venligst: Sensor lokation er kun tilgængelige for "SuperUser"-konto

4.2 Brusebads-statistikker

Under Statistikker kan du se akkumulerede data indsamlet fra Shower Sensorer i din organisation. **(Hvis du er "SuperUser" kan du også se data pr. individuel sensor)**

For at se datavisualiseringer, skal du vælge organisation og datointerval. Der er en automatisk mulighed for at se data fra de sidste **24 timer, 7 dage** eller **30 dage**; du kan også vælge datointerval selv, hvis du ønsker det.

HVORDAN KAN SHOWER SENSOR DATA ANVENDES?

- A. Gennemsnitlig brusetid pr. valgt periode:** Se brugeres bruseadfærd i din organisation
- B. Badeværelsessundhed:** Overvåg fugt for at lokalisere eventuelt forestående helbredstrusler.
- C. Samlet vandtid i minutter og antallet af bade fordelt i tidsintervaller:** Se, om der har været en ændring i brusebadsvarigheden.
- D. Samlet vandtid pr. time og gns. vandtid efter ugedag:** Identificér spidsbelastningsdage og -timer på dagen for at finde ud af, hvornår faciliteterne er mest travle. Denne indsigt giver dig mulighed for at strømline vedligeholdelses- og rengøringsrutiner samt sikre tilstrækkelig vandforsyning.
- E.** Sæt kryds i feltet "**Vis kun validerede brusere**", hvis du vil udelukke korte brusehændelser på under 40 sekunder fra din dataoversigt.

1. Vælg din organisation


2. Vælg datointerval



AGUARDIO HUB GUIDE

4.3 Bruser rådata (kun tilgængelig for "SuperUser"-konto)

For at udtrække rådata skal du vælge organisation, afdeling (hvis nødvendigt) og et datointerval. Der er en automatisk mulighed for at udtrække data fra de sidste **24 timer**, **7 dage** eller **30 dage**. Du kan også selv vælge et datointerval. Klik derefter på "**Eksporter tabeldata**".



Efter at have klikket på 'Eksporter tabeldata', vil et nyt vindue dukke op. Derfra kan du filtrere korte brusehændelser fra datasættet, som potentielt kan være håndvaske.

